

Nameserver Konfiguration

Kann ich reine Nameservereinträge schalten lassen, ohne die Domain zu registrieren?

Sie können diese Konfiguration über **Domains / Neuer NS-Eintrag** durchführen.

Tragen Sie den gewünschten Domainnamen für den Eintrag ein.

Wählen Sie anschließend die gewünschte Nameserverkonfiguration aus:

Primärer und Sekundärer auf den Servern des Domainregistrars anlegen: Die Nameserver werden komplett durch uns (Ihren Domainreseller) gestellt. Sie benötigen keinerlei eigene Hardware oder Nameserver von Drittanbietern. Sie können mit dieser Auswahl entweder die Nameserver von uns (z.B. ns1.nsdienste.de & sns1.nsdienste.de) verwenden oder eigene Nameserver (z.B. ns1.meinedomain.de & ns2.meinedomain.de) verwenden. Wenn Sie den Punkt "neuen Nameserver eintragen" wählen, können ausschließlich Domains als Nameserver eingetragen werden, welche bereits in Ihrem Account liegen oder im aktuellen Vorgang beantragt werden.

Primärer und Sekundärer NS sind bereits auf kundeneigenen Servern eingerichtet. - Sie sind komplett für die Nameserver verantwortlich, bzw. beauftragen einen Drittanbieter: Neben dem primären Nameserver kann hier auch der sekundäre NS frei gewählt werden, sofern dieser nicht bereits in Ihrem Account eingetragen werden.

Die IP-Adresse welche beim Neueintragen eines NS abgefragt wird, muss die korrekte IP-Adresse des Nameservers sein (nicht die Ziel-IP der Domain). Nur bei der Verwendung unserer NS kann die IP-Adresse der NS frei gewählt werden. Die IP-Adressen der beiden NS dürfen nicht im selben Class-C-Netz liegen.

Bei Verwendung unserer Nameserver muss nach erfolgreicher Nameserver-Auswahl die Ziel-IP-Adresse der zu beantragenden Domain(s) angegeben werden.

Eindeutige ID: #1233

Verfasser: Patrick Schneider

Letzte Änderung: 2021-01-18 09:18